

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Направление подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль программы
Программное обеспечение средств вычислительной техники и
автоматизированных систем

Уровень высшего образования – бакалавриат
Программа подготовки – академический бакалавриат

Форма обучения
Заочная

Институт
Кафедра
Курс

*энергетики и автоматизированных систем
вычислительной техники и программирования*
2

Магнитогорск
2017 г.

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденного приказом МО и Н РФ от 12.01.2016 № 5.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры вычислительной техники и программирования «26» сентября 2017 г., протокол № 2.


Зав. кафедрой  / О.С. Логунова/

Рабочая программа одобрена методической комиссией института энергетики и автоматизированных систем «27» сентября 2017 г., протокол № 2.

Председатель  / С.И. Лукьянов/

Рабочая программа составлена:

доцент, канд. техн. наук
(должность, ученая степень, ученое звание)

 /Ю.В. Кочержинская/
(подпись) (И.О. Фамилия)


Рецензент:

начальник отдела инновационных разработок
ЗАО «КонсОмСКС», канд. техн. наук


 / А.Н. Панов/

Лист актуализации рабочей программы


Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от 26 09 2017г. № 2
Зав. кафедрой  О.С. Логунова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018 - 2019 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от 5 09 2018г. № 1
Зав. кафедрой  О.С. Логунова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019 - 2020 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от 19 09 2019г. № 5
Зав. кафедрой  О.С. Логунова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020 - 2021 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от 19 09 2020г. № 5
Зав. кафедрой  О.С. Логунова

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Теория вычислительных процессов» является ознакомление студентов с понятием, видами и моделями вычислительных процессов, методами их взаимодействия; изучение протоколов и интерфейсов работы с вычислительными процессами; овладение методами формального представления взаимодействия процессов при помощи сетей Петри; формирование навыков программной реализации алгоритмов синхронизации процессов.

Для достижения поставленной цели в курсе «Теория вычислительных процессов» решаются задачи:

- формирования понятий о вычислительном процессе, организации вычислительных процессов (параллельных, последовательных, альтернативных).
- изучения видов адресации и структуре адресного пространства в различных ОС.
- освоения алгоритмов диспетчеризации и методов планирования вычислений в мультипрограммных системах.

формирования навыков проектирования и реализации программ в мультипрограммных ОС.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Теория вычислительных процессов» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин «Математика», «Прикладное программирование».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы при изучении дисциплин, «Теория языков программирования»:

- «Операционные системы» – при изучении этой дисциплины понадобится умение использования протоколов и интерфейсов работы с вычислительными процессами, владение способами реализации алгоритмов синхронизации процессов;

- «Теория языков программирования» - знание семантической теории и схем программ, владение методами формального представления взаимодействия процессов при помощи сетей Петри.

Умения и владения, полученные при изучении дисциплины «Теория вычислительных процессов», позволят обучающимся использовать сетевые модели Петри, грамотно решать проблему обращения к функциям прикладного интерфейса операционных систем при выполнении выпускной квалификационной работы в её алгоритмической и программной частях.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Теория вычислительных процессов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования	
Знать	основные понятия из области теоретической информатики; методы формального представления взаимодействия процессов при помощи автоматных моделей и сетей Петри; механизмы межзадачного обмена и организации вычислений с использованием системных объектов ОС.

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения
Уметь	применять методологию сетей Петри схем простейших процессов; применять методологию сетей Петри для построения схемы асинхронно параллельно взаимодействующих процессов; грамотно использовать модели вычислительных процессов и их взаимодействия для разработки программных продуктов.
Владеть	навыками управления работой вычислительных процессов в системе навыками реализации различных алгоритмов синхронизации процессов.

Раздел/ тема дисциплины	Курс	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа (в акад. часах)	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код и структурный элемент компетенции
		лекции	лаборат. занятия	практич. занятия				
тельной машине.								
2.1 Модели вычислительных процессов; процессы и потоки в ОС; теория параллельных вычислений; алгоритмы диспетчеризации	2	0,5	–		15	1. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. 2. Работа с электронным учебником, 3. Выполнение контрольной работы	1. Беседа - обсуждение 2. Проверка контрольной работы	ПК-2 – зув
2.2 Мультипрограммные системы и методы планирования в них; приоритеты процессов и потоков; системы реального времени и диспетчеризация в них	2	0,5	–		15	1. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. 2. Работа с электронным учебником, 3. Выполнение контрольной работы	1. Беседа - обсуждение 2. Проверка контрольной работы	ПК-2 – з
2.3 Синхронизация процессов; блокировки и механизмы их разрешения		0,5	–		20	1. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. 2. Работа с электронным учебником, 3. Выполнение контрольной работы	1. Беседа - обсуждение 2. Проверка контрольной работы	ПК-2 – зув
Итого по разделу		1,5	–		50		Тестовый опрос	
Раздел 3. Сети Петри. Технологии организации вычислений	2							
3.1 Принципы построения, алгоритмы поведения, способы реализации, области применения; классические	2	1,5	–		28,1	1. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. 2. Работа с электронным учеб-	1. Беседа - обсуждение 2. Проверка контрольной работы	ПК-2 – зув

Раздел/ тема дисциплины	Курс	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа (в акад. часах)	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код и структурный элемент компетенции
		лекции	лаборат. занятия	практич. занятия				
задачи синхронизации						ником, 3. Выполнение контрольной работы		
3.2 Объекты ядра ОС, предназначенные для решения задач синхронизации; средства межпрограммного обмена	2	1	2		30	1. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. 2. Работа с электронным учебником, 3.Выполнение лабораторных работ.	1. <i>Беседа - обсуждение</i> 2. <i>Проверка контрольной работы</i>	ПК-2 – зுவ
Итого по разделу		2,5	2		58,1		<i>Тестовый опрос</i>	
Итого по дисциплине		6	6		158,1		<i>Экзамен</i>	

5 Образовательные и информационные технологии

1. **Традиционные образовательные технологии**, ориентированные на организацию образовательного процесса и предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к аспиранту.

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2. **Технологии проблемного обучения** – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

3. **Интерактивные технологии** – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата.

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

Лекция «обратной связи» – лекция-беседа, лекция-дискуссия.

4. **Информационно-коммуникационные образовательные технологии** – организация образовательного процесса, основанная на применении программных сред и технических средств работы с знаниями в различных предметных областях.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Теория вычислительных процессов» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение лабораторных работ по разделам.

Лабораторная работа №1.

Чтение карты процессов и потоков

Цель работы

Изучить функции и процедуры семейства *ToolHelp32*, составляющих подмножество *Win32 API*, которые позволяют получить сведения о некоторых низкоуровневых аспектах работы ОС. В частности, получить информацию обо всех процессах, выполняющихся в системе в данный момент, а также потоках, модулях, принадлежащих каждому процессу.

Информация

Большинство данных, получаемых от функций *ToolHelp32*, используется, главным образом, приложениями, которые должны заглядывать «внутрь» ОС [2].

Моментальные снимки

Благодаря многозадачной природе ОС, такие объекты, как процессы, потоки, модули и т.п., постоянно создаются, разрушаются и модифицируются. И поскольку состояние компьютера непрерывно изменяется, системная информация, которая, возможно, будет иметь значение в данный момент, через секунду уже никого не заинтересует. Например, предположим, что необходимо написать программу для регистрации всех модулей, загруженных в систему. Поскольку операционная система в любое время может прервать выполнение потока, обрабатывающего программу, чтобы предоставить какие-то кванты времени другому потоку в системе, модули теоретически могут создаваться и разрушаться даже в момент выборки информации о них.

В этой динамической среде имеет смысл сделать «снимок» системы в заданный момент времени. Данный снимок делается с помощью функции *CreateToolhelp32Snapshot*.

```
HANDLE WINAPI CreateToolhelp32Snapshot(
DWORD dwFlags,
DWORD th32ProcessID);
```

Параметр *dwFlags* означает тип информации, подлежащий включению в моментальный снимок. Этот параметр может иметь одно из значений, перечисленных в табл. 1.

Второй параметр, *th32ProcessID*, задает идентификатор процесса. Для текущего процесса данный параметр принимает значение 0. Этот параметр используется в том случае, если параметр *dwFlags* принимает значения TH32CS_SNAPHEAPLIST или TH32CS_SNAPMODULE. В остальных случаях игнорируется (принимает значение 0).

Таблица 1

Значение параметра *dwFlags*

Значение	Описание
TH32CS_INHERIT	Означает, что дескриптор снимка будет наследуемым
TH32CS_SNAPALL	Эквивалентно заданию значений: TH32CS_SNAPHEAPLIST, TH32CS_SNAPMODULE, TH32CS_SNAPPROCESS, TH32CS_SNAPTHREAD
TH32CS_SNAPHEAPLIST	Включает в снимок список куч заданного процесса
TH32CS_SNAPMODULE	Включает в снимок список модулей заданного процесса
TH32CS_SNAPPROCESS	Включает в снимок список процессов
TH32CS_SNAPTHREAD	Включает в снимок список потоков

Функция *CreateToolhelp32Snapshot* возвращает дескриптор созданного снимка или -1 в случае ошибки. Возвращаемый дескриптор работает подобно другим дескрипторам относительно процессов и потоков, для которых он действителен. По завершении работы с созданным функцией *CreateToolhelp32Snapshot* дескриптором, для освобождения связанных с ним ресурсов используйте функцию *CloseHandle*.

Обработка информации о процессах

Имея дескриптор снимка, содержащий информацию о процессах, можно воспользоваться двумя функциями, которые позволяют последовательно просмотреть сведения обо всех процессах в системе. Функции *Process32First* и *Process32Next* определены следующим образом:

```
BOOL WINAPI Process32First(
HANDLE hSnapshot,
LPPROCESSENTRY32 lppe);
```

```
BOOL WINAPI Process32Next(
HANDLE hSnapshot,
LPPROCESSENTRY32 lppe);
```

Первый параметр, *hSnapshot*, у обеих функций является дескриптором снимка, возвращаемым функцией *CreateToolhelp32Snapshot*.

Второй параметр, *lppe*, представляет собой структуру PROCESSENTRY32, которая передается по ссылке. По мере прохождения по элементам перечисления функции будут заполнять эту структуру информацией о следующем процессе. Запись PROCESSENTRY32 определяется так:

```

typedef struct tagPROCESSENTRY32 {
    DWORD dwSize;
    DWORD cntUsage;
    DWORD th32ProcessID;
    DWORD th32DefaultHeapID;
    DWORD th32ModuleID;
    DWORD cntThreads;
    DWORD th32ParentProcessID;
    LONG pcPriClassBase;
    DWORD dwFlags;
    char szExeFile[MAX_PATH];
} PROCESSENTRY32;
typedef PROCESSENTRY32 * PPROCESSENTRY32;
typedef PROCESSENTRY32 * LPPROCESSENTRY32;

```

Поля структуры:

- *dwSize* – размер структуры PROCESSENTRY32. До использования этой записи поле *dwSize* должно быть инициализировано значением *sizeof*(PROCESSENTRY32);
- *cntUsage* – значение счетчика ссылок процесса. Когда это значение станет равным нулю, операционная система выгрузит процесс;
- *th32ProcessID* – идентификационный номер процесса.
- *th32DefaultHeapID* – идентификатор *ID* для кучи процесса, действующей по умолчанию. Этот *ID* имеет значение только для функций *ToolHelp32*, и его нельзя использовать с другими функциями *Win32*;
- *th32ModuleID* – идентифицирует модуль, связанный с процессом. Это поле имеет значение только для функций *ToolHelp32*;
- *cntThreads* – количество потоков начало выполняться в данном процессе;
- *th32ParentProcessID* – идентифицирует родительский процесс для данного процесса;
- *pcPriClassBase* – базовый приоритет процесса. Операционная система использует это значение для управления работой потоков;
- *dwFlags* – зарезервировано (не используется);
- *szExeFile* содержит строку с ограничивающим нуль-символом, которая представляет собой путь и имя файла EXE-программы или драйвера, связанного с данным процессом.

После создания снимка, содержащего информацию о процессах, для опроса данных по каждому процессу следует вызвать сначала функцию *Process32First*, а затем вызывать функцию *Process32Next* до тех пор, пока она не вернет значение *false*.

Обработка информации о потоках

Для составления списка потоков некоторого процесса в *ToolHelp32* предусмотрены две функции, которые аналогичны функциям, предназначенным для регистрации процессов: *Thread32First* и *Thread32Next*, и объявляются следующим образом:

```

BOOL WINAPI Thread32First(
    HANDLE hSnapshot,
    LPTHREADENTRY32 lpte);

```

```

BOOL WINAPI Thread32Next(
    HANDLE hSnapshot,
    LPTHREADENTRY32 lpte);

```

Помимо обычного параметра *hSnapshot* (дескриптор снимка, возвращаемым функцией *CreateToolhelp32Snapshot*), этим функциям также передается по ссылке параметр типа THREADENTRY32. Как и в случае функций, работающих с процессами, каждая из них запол-

няет запись `THREADENTRY32`, объявление которой имеет вид:

```
typedef struct tagTHREADENTRY32{
    DWORD dwSize;
    DWORD cntUsage;
    DWORD th32ThreadID;
    DWORD th32OwnerProcessID;
    LONG tpBasePri;
    LONG tpDeltaPri;
    DWORD dwFlags;
} THREADENTRY32;
typedef THREADENTRY32 * PTHREADENTRY32;
typedef THREADENTRY32 * LPTHREADENTRY32;
```

Поля структуры:

- `dwSize` – размер структуры, и поэтому оно должно быть инициализировано значением `sizeof(THREADENTRY32)` до использования этой структуры;
- `cntUsage` – счетчик ссылок данного потока. При обнулении этого счетчика поток выгружается операционной системой;
- `th32ThreadID` – идентификационный номер потока, который имеет значение только для функций `ToolHelp32`;
- `th32OwnerProcessID` – идентификатор `ID` процесса, которому принадлежит данный поток. Этот `ID` можно использовать с другими функциями `Win32`;
- `tpBasePri` – базовый класс приоритета потока. Это значение одинаково для всех потоков данного процесса. Описания этих значений приведены в табл. 2.
- `dwFlags` – зарезервировано (не используется).

Таблица 2

Значение констант приоритетов (параметр `tpBasePri`)

Константа	Значение
<code>THREAD_PRIORITY_IDLE</code>	-15
<code>THREAD_PRIORITY_LOWEST</code>	-2
<code>THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL</code>	-1
<code>THREAD_PRIORITY_NORMAL</code>	0
<code>THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL</code>	1
<code>THREAD_PRIORITY_HIGHEST</code>	2
<code>THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL</code>	15

Списки потоков, полученные с помощью функций `ToolHelp32`, не связываются с определенным потоком. Поэтому при сканировании потоков нужно обязательно проверять результат так, чтобы потоки были связаны с интересующим вас потоком.

Обработка информации о модулях

Опрос модулей выполняется практически так же, как опрос процессов или потоков. Для этого в `ToolHelp32` предусмотрены функции `Module32First` и `Module32Next`, которые определяются следующим образом:

```
BOOL WINAPI Module32First(
    HANDLE hSnapshot,
    LPMODULEENTRY32 lpme);
```

```
BOOL WINAPI Module32Next(
    HANDLE hSnapshot,
```

LPMODULEENTRY32 lpme);

Пример. С помощью функций и процедур семейства *ToolHelp32* считать информацию о процессах и потоках, запущенных в системе в определенный момент времени (выполнить «ментальный снимок - *snapshot*»).

```
#include <vcl.h>
#include <tlhelp32.h>

int main()
// Читаем карту процессов
HANDLE WINAPI SnapShot_Pr;
SnapShot_Pr=CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
if ((int)SnapShot_Pr!=-1)
  ShowMessage("Не могу прочитать карту процессов");
tagPROCESSENTRY32 ProcEntry;
ProcEntry.dwSize=sizeof(ProcEntry);
// Считываем первый процесс из списка
Process32First(SnapShot_Pr,&ProcEntry);
// Читаем его идентификатор
DWORD ProcID=ProcEntry.th32ProcessID;
// Имя исполняемого файла
AnsiString ProcName=ProcEntry.szExeFile;
// Считываем количество потоков
DWORD ProcThreadcount=ProcEntry.cntThreads;
int i=1;

...
// Пока не опустеет список, читаем процессы
while (Process32Next(SnapShot_Pr,&ProcEntry))
{
  i++;
  ProcID=ProcEntry.th32ProcessID;
  ProcName=ProcEntry.szExeFile;
  ProcThreadcount=ProcEntry.cntThreads;

  ...
} // С потоками поступаем так же
return 0;
}
```

Задание для самостоятельного решения

Требуется создать программу, позволяющую прочитать список запущенных в системе процессов и потоков. На рис. 1 приведен результат работы программы.

Процессы:			Потоки:	
ID процесса	Имя исполняемого файла	Количество потоков	ID потока	ID родительского процесса
0	[System Process]	1	4076	4
4	System	71	2152	4
976	SMSS.EXE	3	2496	4
1068	CSRSS.EXE	15	2492	4
1096	WINLOGON.EXE	23	3972	4
1140	SERVICES.EXE	15	980	976
1152	LSASS.EXE	18	984	976
1300	ATI2EVXX.EXE	5	988	976
1312	SVCHOST.EXE	17	1076	1068
1396	SVCHOST.EXE	10	1080	1068

Рис. 1. Карта процессов и потоков

Контрольные вопросы

1. Приведите понятие «моментального снимка». С помощью какой функции его можно получить?
2. Информацию о каких объектах ядра операционной системы содержит «моментальный снимок»?
3. Возможно, ли создать снимок, содержащий только информацию о процессах, запущенных в системе?
4. Какую информацию можно узнать о процессе на основе созданного снимка?
5. Какую информацию можно узнать о потоке на основе созданного снимка?
6. Какую функцию необходимо применить к созданному снимку для получения информации о всех процессах, запущенных в системе?
7. Какую функцию необходимо применить к созданному снимку для получения информации о всех потоках, запущенных в системе?
8. Как определить для любого потока, запущенного в системе, его родительский процесс?
9. Какие действия выполнит операционная система, когда счетчик ссылок процесса станет равным нулю?
10. Перечислите основные базовые классы приоритетов потоков?

Лабораторная работа №2.

Файлы данных, проецируемые в память

Цель работы

Изучить принципы работы с файлами, проецируемыми в память.

Информация

Как и виртуальная память, проецируемые файлы позволяют резервировать регион адресного пространства и передавать ему физическую память.

Операционная система позволяет проецировать на адресное пространство процесса и файл данных. Это очень удобно при манипуляциях с большими потоками данных [3].

Проецируемые файлы применяются для:

- загрузки и выполнения EXE- и DLL-файлов. Это позволяет существенно экономить как на размере страничного файла, так и на времени, необходимом для подготовки приложения к выполнению;
- доступа к файлу данных, размещенному на диске. Это позволяет обойтись без операций файлового ввода-вывода и буферизации его содержимого;
- разделения данных между несколькими процессами, выполняемыми на одной машине.

Чтобы представить всю мощь такого применения механизма проецирования файлов, рассмотрим четыре возможных метода реализации программы, меняющей порядок следования всех байтов в файле на обратный.

Метод 1: один файл, один буфер

Первый (и теоретически простейший) метод – выделение блока памяти, достаточного для размещения всего файла. Открываем файл, считываем его содержимое в блок памяти, закрываем. Располагая в памяти содержимым файла, можно поменять первый байт с последним, второй – с предпоследним и т.д. Этот процесс будет продолжаться, пока мы не поменяем местами два смежных байта, находящихся в середине файла. Закончив эту операцию, вновь открываем файл и перезаписываем его содержимое.

Метод 2: два файла, один буфер

Открываем существующий файл и создаем на диске новый – нулевой длины. Затем выделяем небольшой внутренний буфер размером, скажем, 8 Кб. Устанавливаем указатель файла в позицию 8 Кб от конца, считываем в буфер последние 8 Кб содержимого файла, меняем в нем порядок следования байтов на обратный и переписываем буфер в только что созданный файл. Повторяем эти операции, пока не дойдем до начала исходного файла. Конечно, если длина файла не будет кратна 8 Кб, операции придется немного усложнить. Закончив обработку, закрываем

ем оба файла и удаляем исходный файл.

Метод 3: один файл, два буфера

Программа инициализирует два отдельных буфера, допустим, по 8 Кб и считываем первые 8 Кб файла в один буфер, а последние 8 Кб – в другой. Далее содержимое обоих буферов обмениваются в обратном порядке, и первый буфер записывается в конец, а второй – в начало того же файла. На каждой итерации программа перемещает восьмиклобитные блоки из одной половины файла в другую. В данном методе следует предусмотреть обработку на случай, если длина файла не кратна 16 Кб.

Метод 4: один файл и никаких буферов

Открывается файл с указанием системе зарезервировать регион виртуального адресного пространства. Далее, первый байт файла проецируется на первый байт этого региона и производится обращение к региону так, будто он на самом деле содержит файл. Если в конце файла есть отдельный нулевой байт, можно вызвать библиотечную функцию `_strrev` и поменять порядок следования байтов на обратный.

Использование проецируемых в память файлов

Для этого нужно выполнить три операции:

1. Создать или открыть объект ядра «файл», идентифицирующий дисковый файл, который используется как проецируемый в память.
2. Создать объект ядра «проекция файла», сообщив системе размер файла и способ доступа к нему.
3. Указать системе, как спроецировать в адресное пространство процесса объект «проекция файла» - целиком или частично.

Закончив работу с проецируемым в память файлом, следует выполнить следующие операции:

1. Сообщить системе об отмене проецирования на адресное пространство процесса объекта ядра «проекция файла».
2. Закрыть этот объект.
3. Закрыть объект ядра «файл».

Этап 1: создание или открытие объекта ядра «файл»

Для создания и открытия объекта ядра «файл» используется функция `CreateFile`:

```
HANDLE CreateFile(  
PCSTR lpFileName,  
DWORD dwDesiredAccess,  
DWORD dwShareMode,  
PSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,  
DWORD dwCreationDisposition,  
DWORD dwFlagsAndAttributes,  
HANDLE hTemplateFile);
```

Рассмотрим три первых параметра `lpFileName`, `dwDesiredAccess` и `dwShareMode`.

Параметр `lpFileName` идентифицирует имя создаваемого или открываемого файла (при необходимости вместе с путем). Второй параметр, `dwDesiredAccess`, указывает способ доступа к содержимому файла. Здесь задается одно из четырех значений (табл. 3):

Таблица 3

Значение параметра `dwDesiredAccess`

Значение	Описание
0	Содержимое файла нельзя считывать или записывать; указывается это значение, если требуется получить атрибуты

Значение	Описание
	файла
GENERIC_READ	Чтение файла разрешено
GENERIC_WRITE	Запись в файл разрешена
GENERIC_READ GENERIC_WRITE	Разрешено и чтение и запись

Создавая или открывая файл данных, используемый в качестве проецируемого в память, устанавливается флаг `GENERIC_READ` (только для чтения), либо комбинированный флаг `GENERIC_READ | GENERIC_WRITE` (чтение/запись).

Третий параметр, `dwShareMode`, указывает тип совместного доступа к данному файлу (табл. 4).

Таблица 4

Значение параметра `dwShareMode`

Значение	Описание
0	Другие попытки открыть файл закончатся неудачно
FILE_SHARE_READ	Попытка постороннего процесса открыть файл с флагом <code>GENERIC_WRITE</code> не удастся
FILE_SHARE_WRITE	Попытка постороннего процесса открыть файл с флагом <code>GENERIC_READ</code> не удастся
FILE_SHARE_READ FILE_SHARE_WRITE	Посторонний процесс может открыть файл без ограничений

Создав или открыв указанный файл, `CreateFile` возвращает его дескриптор, в ином случае – идентификатор `INVALID_HANDLE_VALUE`, определенный как `((HANDLE) -1)`.

Этап 2: создание объекта ядра «проекция файла»

Указав операционной системе, где находится физическая память для проекции файла: на жестком диске, в сети, на CD-ROM или в другом месте (вызов функции `CreateFile`), необходимо указать системе какой объем физической памяти нужен проекции файла. Для этого необходимо вызвать функцию `CreateFileMapping`:

```
HANDLE CreateFileMapping(
HANDLE hFile,
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpFileMappingAttributes,
DWORD flProtect,
DWORD dwMaximumSizeHigh,
DWORD dwMaximumSizeLow,
LPCTSTR lpName);
```

Первый параметр, `hFile`, идентифицирует дескриптор файла, проецируемого на адресное пространство процесса. Этот дескриптор получили после вызова функции `CreateFile`. Параметр `lpFileMappingAttributes` – указатель на структуру `SECURITY_ATTRIBUTES`, которая относится к объекту ядра «проекция файла»; для установки защиты по умолчанию ему присваивается `NULL`.

Создание файла, проецируемого в память, аналогично резервированию региона адресного

пространства с последующей передачей ему физической памяти. Разница лишь в том, что физическая память для проецируемого файла – сам файл на диске, и для него не нужно выделять пространство в страничном файле. При создании объекта «проекция файла» система не резервирует регион адресного пространства и не увязывает его с физической памятью из файла. Но, как только дело дойдет до отображения физической памяти на адресное пространство процесса, системе понадобится точно знать атрибут защиты, присваиваемый страницам физической памяти. Поэтому в параметре *flProtect* надо указать желательные атрибуты защиты (табл. 5).

Таблица 5

Значение параметра *flProtect*

Атрибут защиты	Описание
PAGE_READONLY	Отобразив объект «проекция файла» на адресное пространство, можно считывать данные из файла. При этом необходимо было передать в функцию <i>CreateFile</i> флаг GENERIC_READ.
PAGE_READWRITE	Отобразив объект «проекция файла» на адресное пространство, можно считывать данные из файла и записывать их. При этом необходимо было передать в функцию <i>CreateFile</i> комбинацию флагов GENERIC_READ GENERIC_WRITE.
PAGE_WRITECOPY	Отобразив объект «проекция файла» на адресное пространство, можно считывать данные из файла и записывать их. Запись приведет к созданию закрытой копии страницы. При этом необходимо было передать в функцию <i>CreateFile</i> либо GENERIC_READ, либо GENERIC_READ GENERIC_WRITE.

Кроме рассмотренных выше атрибутов защиты страницы, существует еще четыре атрибута раздела: SEC_NOCACHE, SEC_IMAGE, SEC_RESERVE и SEC_COMMIT.

Следующие два параметра этой функции (*dwMaximumSizeHigh* и *dwMaximumSizeLow*) самые важные. Основное назначение *CreateFileMapping* – гарантировать, что объекту «проекция файла» доступен нужный объем физической памяти. Через эти параметры сообщается системе максимальный размер файла в байтах. Так как Windows позволяет работать с файлами, размеры которых выражаются 64-разрядными числами, в параметре *dwMaximumSizeHigh* указываются старшие 32 бита, а в *dwMaximumSizeLow* – младшие 32 бита этого значения. Для файлов размером менее 4 Гб *dwMaximumSizeHigh* всегда равен 0. Наличие 64-разрядного значения подразумевает, что Windows способна обрабатывать файлы длиной до 16 экзбайтов.

Для создания объекта «проекция файла» таким, чтобы он отражал текущий размер файла, необходимо передавать в обоих параметрах нули. Так же следует поступить, если необходимо ограничиться считыванием или как-то обработать файл, не меняя его размер. Для дозаписи данных в файл выбирается его размер максимальным, чтобы оставить пространство для «маневра». Если в данный момент файл на диске имеет нулевую длину, в параметрах *dwMaximumSizeHigh* и *dwMaximumSizeLow* нельзя передавать нули. Иначе система решит, что необходима проекция файла с объемом памяти, равным 0. А это ошибка, и *CreateFileMapping* вернет NULL.

Последний параметр функции *CreateFileMapping* – *lpName* – строка с нулевым байтом в конце; в ней указывается имя объекта «проекция файла», которое используется для доступа к

данному объекту из другого процесса. В случае если совместное использование проецируемого в память файла не требуется, в данном параметре передают NULL.

Чтобы получить доступ к существующему объекту ядра «проекция файла» необходимо вызвать функцию *OpenFileMapping* с указанием операций, которые будут проводиться над объектом:

```
HANDLE OpenFileMapping(
    DWORD dwDesiredAccess,
    BOOL bInheritHandle,
    LPCTSTR lpName);
```

Первый параметр, *dwDesiredAccess*, идентифицирует вид доступа к данным. Необходимо указать, как именно мы хотим обращаться к файловым данным, задавая одно из четырех значений (табл. 6).

Таблица 6

Значение параметра *dwDesiredAccess*

Значение	Описание
FILE_MAP_WRITE	Файловые данные можно считывать и записывать; при этом в функцию <i>CreateFileMapping</i> должен быть передан атрибут PAGE_READWRITE.
FILE_MAP_READ	Файловые данные можно только считывать; при этом в функцию <i>CreateFileMapping</i> должен быть передан любой из следующих атрибутов PAGE_READONLY, PAGE_READWRITE или PAGE_WRITECOPY.
FILE_MAP_ALL_ACCESS	То же, что и FILE_MAP_WRITE.
FILE_MAP_COPY	Файловые данные можно считывать и записывать, но запись приводит к созданию закрытой копии страницы; при этом в функцию <i>CreateFileMapping</i> должен быть передан любой из следующих атрибутов PAGE_READONLY, PAGE_READWRITE или PAGE_WRITECOPY.

Второй параметр, *bInheritHandle*, указывает, наследовал ли новый процесс дескрипторы от процесса запроса. Если TRUE, каждый наследственный открытый дескриптор в процессе запроса унаследован новым процессом.

Последний параметр функции *OpenFileMapping* – *lpName* – строка с нулевым байтом в конце; в ней указывается имя объекта «проекция файла», которое используется для доступа к объекту из данного процесса.

Функция *OpenFileMapping*, прежде чем вернуть действительный описатель, проверяет тип защиты объекта. Если есть доступ к существующему объекту ядра «проекция файла», функция *OpenFileMapping* возвращает действительный описатель. Но если отказано в доступе, функция *OpenFileMapping* возвращает NULL, а вызов *GetLastError* дает код ошибки 5 (или ERROR_ACCESS_DENIED).

Этап 3: проецирование файловых данных на адресное пространство процесса

Когда объект «проекция файла» создан, необходимо, чтобы система, зарезервировав регион адресного пространства под данные файла, передала их как физическую память, отображенную на регион. Это делает функция *MapViewOfFile*:

```
LPVOID MapViewOfFile(
    HANDLE hFileMappingObject,
```

DWORD dwDesiredAccess,
DWORD dwFileOffsetHigh,
DWORD dwFileOffsetLow,
DWORD dwNumberOfBytesToMap);

Параметр *hFileMappingObject* идентифицирует дескриптор объекта «проекция файла», возвращаемый предшествующим вызовом либо функцией *CreateFileMapping*, либо функцией *OpenFileMapping*. Параметр *dwDesiredAccess* идентифицирует вид доступа к данным (табл. 16).

Остальные три параметра относятся к резервированию региона адресного пространства и к отображению на него физической памяти. При этом необязательно проецировать на адресное пространство весь файл сразу. Можно спроецировать лишь малую его часть, которая в таком случае называется представлением (*view*).

Проецируя на адресное пространство процесса представление файла, необходимо сделать две вещи. Во-первых, сообщить системе, какой байт файла данных считать в представлении первым. Для этого предназначены параметры *dwFileOffsetHigh* и *dwFileOffsetLow*. Во-вторых, потребуется указать размер представления, т.е. сколько байтов файла данных должно быть спроецировано на адресное пространство. Размер указывается в параметре *dwNumberOfBytesToMap*. Если этот параметр равен 0, система попытается спроецировать представление, начиная с указанного смещения и до конца файла.

Если при вызове *MapViewOfFile* указан флаг *FILE_MAP_COPY*, система передаст физическую память из страничного файла. Размер передаваемого пространства определяется параметром *dwNumberOfBytesToMap*. Пока данные считываются из представления файла, страницы, переданные из страничного файла, не используются. Но стоит какому-нибудь потоку в процессе совершить попытку записи по адресу, попадающему в границы представления файла, как система тут же берет из страничного файла одну из перечисленных страниц, копирует на нее исходные данные и проецирует ее на адресное пространство процесса. С этого момента потоки процесса начинают обращаться к локальной копии данных и теряют доступ к исходным данным. Создав копию исходной страницы, система меняет ее атрибут защиты с *PAGE_WRITECOPY* на *PAGE_READWRITE*.

Этап 4: отключение файла данных от адресного пространства процесса

Когда необходимость в данных файла (спроецированного на регион адресного пространства) отпадает, требуется освободить регион вызовом функции *UnmapViewOfFile*:

BOOL UnmapViewOfFile(LPCVOID lpBaseAddress);

Параметр, *lpBaseAddress*, указывает базовый адрес возвращаемого системе региона. Он должен совпадать со значением, полученным после вызова функции *MapViewOfFile*. Если не вызвать функцию *MapViewOfFile* регион не освободится до завершения процесса. Повторный вызов *MapViewOfFile* приводит к резервированию нового региона в пределах адресного пространства процесса, но ранее выделенные регионы *не освобождаются*.

У функции *UnmapViewOfFile* есть одна особенность. Если первоначально представление было спроецировано с флагом *FILE_MAP_COPY*, любые изменения, внесенные в файловые данные, на самом деле производятся над копией этих данных, хранящихся в страничном файле. Вызванной в этом случае функцией *UnmapViewOfFile* нечего обновлять в дисковом файле, и она просто инициирует возврат системе страниц физической памяти, выделенных из страничного файла. Все изменения в данных на этих страницах теряются. Поэтому о сохранении измененных данных придется заботиться самостоятельно.

Этапы 5 и 6: закрытие объектов «проекция файлов» и «файл»

Закончив работу с любым открытым объектом ядра, необходимо его закрыть, иначе в процессе начнется утечка ресурсов. Для закрытия объектов «проекция файлов» и «файл» требуется дважды вызвать функцию *CloseHandle*.

При операциях с проецируемыми файлами обычно открывают файл, создают объект «проекция файла» и с его помощью проецируют представление файловых данных на адресное пространство процесса. Поскольку система увеличивает внутренние счетчики объектов «файл» и «проекция файла», их можно закрыть в начале кода, тем самым, исключив возможность утечки ресурсов.

Если требуется создавать из одного файла несколько объектов «проекция файла» или проецировать несколько представлений этого объекта, применить функцию *CloseHandle* в начале кода не удастся – описатели еще понадобятся для дополнительных вызовов *CreateFileMapping* и *MapViewOfFile*.

Рассмотрим это подробнее на фрагменте псевдокода:

```

HANDLE hFile = CreateFile(...);
HANDLE      hFileMapping      =      Create-
FileMapping(hFile,...);
                                     ←
LPVOID pvFile = MapViewOfFile(hFileMapping,...);
                                     ←
// работаем с файлом,
// спроецированным в память
UnmapViewOfFile(pvFile);
CloseHandle(hFileMapping);

```

Пример. Создаем файл “*File-mapping.txt*”, пишем в него строчку “*The named or unnamed file-mapping object.*”, закрываем, открываем для чтения, проецируем в память и копируем строку из спроецированного региона памяти.

```

#include <windows.h>
#include <iostream.h>

int main()
{
    PDWORD lpNumberOfBytesWritten=new DWORD;
    char str[]="The named or unnamed file-mapping object.";
    HANDLE MyFile=CreateFile("File-mapping.txt",
                            GENERIC_WRITE,
                            FILE_SHARE_WRITE, NULL,
                            CREATE_ALWAYS,
                            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
    WriteFile(MyFile,str,strlen(str),
              lpNumberOfBytesWritten,NULL);
    SetEndOfFile(MyFile);
    CloseHandle(MyFile);
    MyFile=CreateFile("File-mapping.txt", GENERIC_READ,
                     FILE_SHARE_READ,NULL,OPEN_EXISTING,
                     FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
    HANDLE MappedFile=CreateFileMapping(MyFile,NULL,
                                        PAGE_READONLY,0,0,
                                        NULL);
    LPVOID Map=MapViewOfFile(MappedFile,FILE_MAP_READ,
                             0,0,0);
    char * strin =(char *) Map;
    cout << strin << endl;
    UnmapViewOfFile(Map);
    CloseHandle(MappedFile);
    CloseHandle(MyFile);
    return 0;
}

```

}

Задание для самостоятельного решения

Требуется создать программу «Писатель» и программу «Читатель». Запустить программу «Писатель» (обеспечить запуск только одного экземпляра программы) и несколько экземпляров программы «Читатель». Программа «Писатель» постоянно обновляет содержимое некоторого файла (физический файл на диске) и проецирует его на собственное адресное пространство (рис. 10). Программы «Читатель» получают доступ к объекту ядра «проекция файла», созданному программой «Писатель». При обновлении файла происходит автоматическое обновление содержимого файла в окнах программ «Читатель» (рис. 11).




Рис. 10. Результаты работы программ




Рис. 11. Результаты работы программ
(при изменении информации писателем)

Контрольные вопросы

1. Перечислите средства межпроцессного взаимодействия?
2. Перечислите области применения файлов, проецируемых в память?
3. Как можно осуществить межпроцессное взаимодействие, используя файлы, проецируемые в память?
4. Перечислите основные операции при работе с файлами, проецируемыми в память?
5. Перечислите основные функции при работе с файлами, проецируемыми в память?

6. Перечислите основные способы доступа к содержимому файла?

Задания для контрольной работы

Часть 1

Чтение карты памяти

Цель работы

Получение практических навыков по использованию *Win32 API* для исследования памяти *Windows*.

Информация

Виртуальное адресное пространство процесса

Каждому процессу выделяется собственное виртуальное адресное пространство [3]. Для 32-разрядных процессов его размер составляет 4 Гб. Соответственно 32-битный указатель может быть любым числом от *0x00000000* до *0xFFFFFFFF*. Всего, таким образом, указатель может принимать 4 294 967 296 значений, что как раз и перекрывает четырехгигабайтовый диапазон. Для 64-разрядных процессов размер адресного пространства равен 16 экзбайтам, поскольку 64-битный указатель может быть любым числом от *0x00000000 00000000* до *0xFFFFFFFF FFFFFFFF*.

Поскольку каждому процессу отводится закрытое адресное пространство, то когда в процессе выполняется какой-нибудь поток, он получает доступ только к той памяти, которая принадлежит его процессу. Память, отведенная другим процессам, скрыта от этого потока и недоступна ему.

Виртуальное адресное пространство каждого процесса разбивается на разделы. Их размер и назначение в какой-то мере зависят от конкретного ядра *Windows* (табл. 1).

В разделе «Для кода и данных пользовательского режима» располагается закрытая (неразделяемая) часть адресного пространства процесса. Ни один процесс не может получить доступ к данным другого процесса, размещенным в этом разделе. Основной объем данных, принадлежащих процессу, хранится именно в этом разделе (это касается всех приложений). Поэтому приложения менее зависимы от взаимных «капризов», и вся система функционирует устойчивее.

Windows-функции, сообщающие о состоянии системной памяти и виртуального адресного пространства в процессах

Многие параметры операционной системы (размер страницы, гранулярность выделения памяти и др.) зависят от используемого в компьютере процессора. Поэтому нельзя жестко «зашивать» их значения в исходный код программ. Эту информацию необходимо считывать в момент инициализации процесса с помощью функции *GetSystemInfo*:

```
VOID GetSystemInfo(LPSYSTEM_INFO lpSystemInfo);
```

Таблица 1

Разделы адресного пространства процесса

Раздел	32-разрядная Windows 2000 (на x86 и Alpha)	64-разрядная Windows 2000 (на Alpha и IA-64)	Windows 98
Для выявления нулевых указателей	0x00000000 0x0000FFFF	0x00000000 00000000 0x00000000 0000FFFF	0x00000000 0x000000FF
Для совместимости с программами DOS и 16-разрядной Windows	Нет	Нет	0x00001000 0x003FFFFFFF
Для кода и данных поль-	0x00010000	0x00000000 00010000	0x00400000

Раздел	32-разрядная Windows 2000 (на x86 и Alpha)	64-разрядная Windows 2000 (на Alpha и IA-64)	Windows 98
зовательского режима	0x7FFFEFFFF	0x000003FF FFFEFFFF	0x7FFFFFFF
Закрытый, размером 64 Кб	0x7FFF0000 0x7FFFFFFF	0x000003FF FFFF0000 0x000003FF FFFFFFFF	Нет
Для общих MMF (файлов, проецируемых в память)	Нет	Нет	0x80000000 0xBFFFFFFF
Для кода и данных режима ядра	0x80000000 0xFFFFFFFF	0x00000400 00000000 0xFFFFFFFF FFFFFFFF	0xC0000000 0xFFFFFFFF

В функцию *GetSystemInfo* передается адрес структуры SYSTEM_INFO, и функция инициализирует элементы этой структуры:

```
typedef struct _SYSTEM_INFO {
    union {
        DWORD dwOemId;
        struct {
            WORD wProcessorArchitecture;
            WORD wReserved;
        };
    };
    DWORD dwPageSize;
    LPVOID lpMinimumApplicationAddress;
    LPVOID lpMaximumApplicationAddress;
    DWORD dwActiveProcessorMask;
    DWORD dwNumberOfProcessors;
    DWORD dwProcessorType;
    DWORD dwAllocationGranularity;
    WORD wProcessorLevel;
    WORD wProcessorRevision;
} SYSTEM_INFO;
```

При загрузке система определяет значения элементов этой структуры; для конкретной системы их значения постоянны. Функция *GetSystemInfo* предусмотрена специально для того, чтобы и приложения могли получать эту информацию (рис. 2). Из всех элементов структуры SYSTEM_INFO лишь четыре имеют отношение к памяти (табл. 2).

Таблица 2

Элементы структуры SYSTEM_INFO

Элемент	Описание
dwPageSize	Размер страницы памяти. На процессорах x86 это значение равно 4096, а на процессорах Alpha – 8 192 байтам
lpMinimumApplicationAddress	Минимальный адрес памяти доступного адресного пространства для каждого процесса. В Windows 98 это значение равно 4 194 304, или 0x00400000, поскольку нижние 4 Мб адресного пространства каждого процесса недоступны. В Windows 2000 это значение равно 65536, или 0x00010000, так как в этой системе резервируются лишь первые 64 Кб адресного пространства каждого процесса
lpMaximumApplicationAddress	Максимальный адрес памяти доступного адресного про-

Элемент	Описание
	странства, отведенного в «личное пользование» каждому процессу. В Windows 98 этот адрес равен 2 147 483 647, или 0x7FFFFFFF, так как верхние 2 Гб занимают общие файлы, проецируемые в память, и разделяемый код операционной системы. В Windows 2000 этот адрес соответствует началу раздела для кода и данных режима ядра за вычетом 64 Кб
dwAllocationGranularity	Гранулярность резервирования регионов адресного пространства.

Остальные элементы структуры SYSTEM_INFO приведены в табл. 3.

Таблица 3

Элементы структуры SYSTEM_INFO

Элемент	Описание
dwOemId	Устарел; больше не используется
wReserved	Зарезервирован на будущее; пока не используется
dwNumberOfProcessors	Число процессоров в компьютере
dwActiveProcessorMask	Битовая маска, которая сообщает, какие процессоры активны (выполняют потоки)
dwProcessorType	Используется только в Windows 98; сообщает тип процессора, например Intel 386, 486 или Pentium
wProcessorArchitecture	Используется только в Windows 2000; сообщает тип архитектуры процессора, например Intel, Alpha, 64-разрядный Intel или 64-разрядная Alpha
wProcessorLevel	Используется только в Windows 2000; сообщает дополнительные подробности об архитектуре процессора, например Intel Pentium Pro или Pentium II
wProcessorRevision	Используется только в Windows 2000; сообщает дополнительные подробности об уровне данной архитектуры процессора




Рис. 2. Системная информация [3], полученная при вызове функции *GetSystemInfo*

В Windows имеется функция, позволяющая запрашивать определенную информацию об участке памяти по заданному адресу (в пределах адресного пространства вызывающего процесса): размер, тип памяти и атрибуты защиты. Описание функции *VirtualQuery*:

```
DWORD VirtualQuery(
LPCVOID lpAddress,
PMEMORY_BASIC_INFORMATION lpBuffer,
```



```
DWORD dwLength);
```

Парная ей функция, *VirtualQueryEx*, сообщает ту же информацию о памяти, но в другом процессе. Описание функции *VirtualQueryEx*:

```
DWORD VirtualQueryEx(  
HANDLE hProcess,  
LPCVOID lpAddress,  
PMEMORY_BASIC_INFORMATION lpBuffer,  
DWORD dwLength);
```

Эти функции идентичны с тем исключением, что *VirtualQueryEx* принимает описатель процесса, об адресном пространстве которого необходимо получить информацию. Чаще всего функцией *VirtualQueryEx* пользуются отладчики и системные утилиты – остальные приложения обращаются к *VirtualQuery*. При вызове *VirtualQuery(Ex)* параметр *lpAddress* должен содержать адрес виртуальной памяти, о которой необходимо получить информацию. Параметр *lpBuffer* – это адрес структуры *MEMORY_BASIC_INFORMATION*, которую надо создать перед вызовом функции. Данная структура определена в следующем виде:

```
typedef struct _MEMORY_BASIC_INFORMATION { // mbi  
PVOID BaseAddress;  
PVOID AllocationBase;  
DWORD AllocationProtect;  
DWORD RegionSize;  
DWORD State;  
DWORD Protect;  
DWORD Type;  
} MEMORY_BASIC_INFORMATION;  
typedef  
MEMORY_BASIC_INFORMATION *PMEMORY_BASIC_INFORMATION;
```

Параметр *dwLength* задает размер структуры *MEMORY_BASIC_INFORMATION*. Функция *VirtualQuery(Ex)* возвращает число байтов, скопированных в буфер.

Используя адрес, указанный в параметре *lpAddress*, функция *VirtualQuery(Ex)* заполняет структуру информацией о диапазоне смежных страниц, имеющих одинаковые состояние, атрибуты защиты и тип. Описание элементов структуры приведено в табл. 6.

Отдельным страницам физической памяти можно присвоить свои атрибуты защиты, представленные в табл. 4.

Так как функция *VirtualQueryEx* принимает описатель процесса, возникает проблема получения описателя (дескриптора) процесса по известному идентификатору процесса. По идентификатору можно определить дескриптор любого процесса с помощью функции *OpenProcess*:

```
HANDLE OpenProcess(  
DWORD dwDesiredAccess,  
BOOL bInheritHandle,  
DWORD dwProcessId);
```

Элементы структуры MEMORY_BASIC_INFORMATION

Элемент	Описание
BaseAddress	Сообщает то же значение, что и параметр <i>lpAddress</i> , но округленное до ближайшего меньшего размера, кратного размеру страницы
AllocationBase	Идентифицирует базовый адрес региона, включающего в себя адрес, указанный в параметре <i>lpAddress</i>
AllocationProtect	Идентифицирует атрибут защиты, присвоенный региону при его резервировании (табл. 7)
RegionSize	Сообщает суммарный размер (в байтах) группы страниц, которые начинаются с базового адреса <i>BaseAddress</i> и имеют те же атрибуты защиты, состояние и тип, что и страница, расположенная по адресу, указанному в параметре <i>lpAddress</i>
State	Сообщает состояние (MEM_FREE, MEM_RESERVE или MEM_COMMIT) всех смежных страниц, которые имеют те же атрибуты защиты, состояние и тип, что и страница, расположенная по адресу, указанному в параметре <i>lpAddress</i> . При MEM_FREE элементы <i>AllocationBase</i> , <i>AllocationProtect</i> , <i>Protect</i> и <i>Type</i> содержат неопределенные значения, а при MEM_RESERVE неопределенное значение содержит элемент <i>Protect</i>
Protect	Идентифицирует атрибут защиты (PAGE_*) всех смежных страниц, которые имеют те же атрибуты защиты, состояние и тип, что и страница, расположенная по адресу, указанному в параметре <i>lpAddress</i> (табл. 7)
Type	Идентифицирует тип физической памяти (MEM_IMAGE, MEM_MAPPED или MEM_PRIVATE) (табл. 8), связанной с группой смежных страниц, которые имеют те же атрибуты защиты, состояние и тип, что и страница, расположенная по адресу, указанному в параметре <i>lpAddress</i> .

Таблица 5

Атрибуты защиты

Атрибут защиты	Описание
PAGE_NOACCESS	Попытки чтения, записи или исполнения содержимого памяти на этой странице вызывают нарушение доступа
PAGE_READONLY	Попытки записи или исполнения содержимого памяти на этой странице вызывают нарушение доступа
PAGE_READWRITE	Попытки исполнения содержимого памяти на этой странице вызывают нарушение доступа
PAGE_EXECUTE	Попытки чтения или записи на этой странице вызывают нарушение доступа
PAGE_EXECUTE_READ	Попытки записи на этой странице вызывают нарушение доступа
PAGE_EXECUTE_READWRITE	На этой странице возможны любые операции
PAGE_WRITECOPY	Попытки исполнения содержимого памяти на этой странице вызывают нарушение доступа; попытка записи приводит к тому, что процессу предоставляется «личная» копия данной страницы

Атрибут защиты	Описание
PAGE_EXECUTE_WRITECOPY	На этой странице возможны любые операции; попытка записи приводит к тому, что процессу предоставляется «личная» копия данной страницы
Специальные флаги атрибутов защиты	
PAGE_NOCACHE	Отключает кэширование переданных страниц. Данный флаг предусмотрен главным образом для разработчиков драйверов устройств при манипулировании буферами памяти
PAGE_GUARD	Позволяет приложениям получать уведомление (через механизм исключений) в тот момент, когда на страницу записывается какой-нибудь байт
PAGE_WRITECOMBINE	Предназначен для разработчиков драйверов устройств. Позволяет объединять несколько операций записи на устройство в один пакет, что увеличивает скорость передачи данных

Типы регионов памяти приведены в табл. 6.

Таблица 6

Типы регионов памяти

Тип	Описание
Free	Этот диапазон виртуальных адресов не сопоставлен ни с каким типом физической памяти. Его адресное пространство не зарезервировано; приложение может зарезервировать регион по указанному базовому адресу или в любом месте в границах свободного региона
Private	Этот диапазон виртуальных адресов сопоставлен со страничным файлом
Image	Этот диапазон виртуальных адресов изначально был сопоставлен с образом EXE- или DLL-файла, проецируемого в память, но теперь, возможно, уже нет. Например, при записи в глобальную переменную из образа модуля механизм поддержки «копирования при записи» выделяет соответствующую страницу памяти из страничного файла, а не исходного образа файла
Mapped	Этот диапазон виртуальных адресов изначально был сопоставлен с файлом данных, проецируемым в память, но теперь, возможно, уже нет. Например, файл данных мог быть спроецирован с использованием механизма поддержки «копирование при записи». Любые операции записи в этот файл приведут к тому, что соответствующие страницы памяти будут выделены из страничного файла, а не из исходного файла данных

Параметр *dwDesiredAccess* имеет отношение к правам доступа и может принимать различные значения (табл. 7).

Таблица 7

Значения параметра

Значение	Описание
PROCESS_ALL_ACCESS	Эквивалентно установке флагов полного доступа
PROCESS_CREATE_PROCESS	Для внутреннего использования
PROCESS_CREATE_THREAD	Позволяет использовать дескриптор процесса в функции <i>CreateRemote-Thread</i> для создания потоков в процессе
PROCESS_DUP_HANDLE	Использует дескриптор, как исходного процесса, так и принимающего в функции <i>DuplicateHandle</i> для копирования (дублирования) дескриптора
PROCESS_QUERY_INFORMATION	Задействует дескриптор процесса для чтения инфор-

Значение	Описание
	магии из объекта <i>Process</i>
PROCESS_SET_INFORMATION	Позволяет использовать дескриптор процесса в <i>SetPriorityClass</i> функцию, чтобы установить класс приоритета процесса
PROCESS_TERMINATE	Работает для завершения процесса с его дескриптором в функции <i>TerminateProcess</i>
PROCESS_VM_OPERATION	Использует дескриптор процесса для модификации виртуальной памяти процесса
PROCESS_VM_READ	Применяет для чтения из виртуальной памяти процесса его дескриптора в функции <i>ReadProcessMemory</i>
PROCESS_VM_WRITE	Использует для записи в виртуальную память процесса его дескриптора в функции <i>WriteProcessMemory</i>
SYNCHRONIZE	Windows NT: работает с дескриптором процесса в любой из функций ожидания, таких как <i>WaitForSingleObject</i> , для ожидания завершения процесса

Параметр *bInheritHandle* – установлен в значение TRUE, для того чтобы позволить порожденным процессам наследовать дескриптор. Иначе говоря, порожденный процесс получает дескриптор родительского процесса. Отметим, что значение дескриптора может изменяться.

Параметр *dwProcessID* – должен иметь значение идентификатора того процесса, дескриптор которого нужно узнать.

Функция *OpenProcess* возвращает дескриптор указанного процесса.

Пример. Определить информацию о первом регионе памяти адресного пространства (суммарный размер (в байтах) группы страниц, которые начинаются с базового адреса (минимальный адрес памяти доступного адресного пространства) и имеют те же атрибуты защиты, состояние и тип, что и страница, расположенная по данному адресу) вызываемого процесса.

```

{
    _SYSTEM_INFO sysinfo;
    GetSystemInfo(&sysinfo);
    LPVOID minAddress=sysinfo.lpMinimumApplicationAddress,
           maxAddress=sysinfo.lpMaximumApplicationAddress;
    LabelEdit1->Text=IntToHex((int)minAddress,8);
    LabelEdit2->Text=IntToHex((int)maxAddress,8);
    _MEMORY_BASIC_INFORMATION meminfo;
    VirtualQuery(minAddress,&meminfo,sizeof(meminfo));
    LabelEdit3->Text=IntToStr(meminfo.RegionSize);
}

```

Результат работы программы представлен на рис. 3.




Рис. 3. Информация об адресном пространстве и первом регионе памяти


Адрес следующего региона получаем так:

$$\langle \text{Текущий адрес региона} \rangle + \langle \text{объем текущего региона} \rangle$$

Далее продолжаем итерации, пока не доберемся до максимального из доступных адресов.

Задание для самостоятельного решения

Требуется создать программу, позволяющую прочитать информацию (размер, тип памяти и атрибуты защиты) о регионах памяти адресного пространства процесса, как для вызываемого процесса (рис. 4), так и для любого процесса, запущенного в системе (рис. 5).



Карта памяти_Пример


Current process... Минимальный адрес 00010000 Максимальный адрес 7FFEFFFF

BaseAddress	AllocationBase	AllocationProtect	RegionSize	State	Protect	Type
00010000	00010000	PAGE_READWRITE	4096	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
00011000	00000000	-	61440	MEM_FREE	PAGE_NOACCESS	-
00020000	00020000	PAGE_READWRITE	4096	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
00021000	00000000	-	61440	MEM_FREE	PAGE_NOACCESS	-
00030000	00030000	PAGE_READWRITE	1032192	MEM_RESERVE	-	MEM_PRIVATE
0012C000	00030000	PAGE_READWRITE	4096	MEM_COMMIT	-	MEM_PRIVATE
0012D000	00030000	PAGE_READWRITE	12288	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
00130000	00130000	PAGE_READONLY	12288	MEM_COMMIT	PAGE_READONLY	MEM_MAPPED
00133000	00000000	-	53248	MEM_FREE	PAGE_NOACCESS	-
00140000	00140000	PAGE_READWRITE	192512	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
0016F000	00140000	PAGE_READWRITE	856064	MEM_RESERVE	-	MEM_PRIVATE
00240000	00240000	PAGE_READWRITE	24576	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
00246000	00240000	PAGE_READWRITE	40960	MEM_RESERVE	-	MEM_PRIVATE
00250000	00250000	PAGE_READWRITE	12288	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_MAPPED
00253000	00250000	PAGE_READWRITE	53248	MEM_RESERVE	-	MEM_MAPPED
00260000	00260000	PAGE_READONLY	90112	MEM_COMMIT	PAGE_READONLY	MEM_MAPPED
00276000	00000000	-	40960	MEM_FREE	PAGE_NOACCESS	-
00280000	00280000	PAGE_READONLY	249856	MEM_COMMIT	PAGE_READONLY	MEM_MAPPED

Регионов памяти: 256

Карта памяти

Рис. 4. Карта памяти вызываемого процесса



Карта памяти_Пример

EXPLORER.EXE Минимальный адрес 00010000 Максимальный адрес 7FFEFFFF

BaseAddress	AllocationBase	AllocationProtect	RegionSize	State	Protect	Type
00010000	00010000	PAGE_READWRITE	4096	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
00011000	00000000	-	61440	MEM_FREE	PAGE_NOACCESS	-
00020000	00020000	PAGE_READWRITE	4096	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
00021000	00000000	-	61440	MEM_FREE	PAGE_NOACCESS	-
00030000	00030000	PAGE_READWRITE	200704	MEM_RESERVE	-	MEM_PRIVATE
00061000	00030000	PAGE_READWRITE	4096	MEM_COMMIT	-	MEM_PRIVATE
00062000	00030000	PAGE_READWRITE	57344	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
00070000	00070000	PAGE_READONLY	12288	MEM_COMMIT	PAGE_READONLY	MEM_MAPPED
00073000	00000000	-	53248	MEM_FREE	PAGE_NOACCESS	-
00080000	00080000	PAGE_READWRITE	1048576	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
00180000	00180000	PAGE_READWRITE	32768	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_PRIVATE
00188000	00180000	PAGE_READWRITE	32768	MEM_RESERVE	-	MEM_PRIVATE
00190000	00190000	PAGE_READWRITE	12288	MEM_COMMIT	PAGE_READWRITE	MEM_MAPPED
00193000	00190000	PAGE_READWRITE	53248	MEM_RESERVE	-	MEM_MAPPED
001A0000	001A0000	PAGE_READONLY	90112	MEM_COMMIT	PAGE_READONLY	MEM_MAPPED
001B6000	00000000	-	40960	MEM_FREE	PAGE_NOACCESS	-
001C0000	001C0000	PAGE_READONLY	249856	MEM_COMMIT	PAGE_READONLY	MEM_MAPPED
001FD000	00000000	-	12288	MEM_FREE	PAGE_NOACCESS	-

Регионов памяти: 1333

Карта памяти

Рис. 5. Карта памяти процесса (explorer.exe), запущенного в системе

Контрольные вопросы

1. Что такое адресное пространство процесса?
2. Перечислите области, которые присутствуют в адресном пространстве ОС Windows.
3. Какую функцию необходимо применить для получения информации об адресном пространстве (диапазон адресов, размер страницы, гранулярность выделения памяти и др.)?
4. Размер адресного пространства для 32-разрядных процессов?
5. Назовите раздел адресного пространства и его размер для 32-разрядных процессов, к которому пользователь имеет доступ?
6. Размер адресного пространства для 64-разрядных процессов?
7. Какую функцию необходимо использовать для получения информации об участке памяти (размер, тип памяти и атрибуты защиты) по заданному адресу (в пределах адресного пространства вызывающего процесса)?
8. Для каких процессов разрешено чтение информации об адресном пространстве?
9. В чем заключаются отличия между функциями *VirtualQuery* и *VirtualQueryEx*?
10. Какую функцию необходимо применить для получения информации о процессоре?

Часть 2

Многопоточковая обработка

Цель работы

Изучить функции, предназначенные для создания (порождения) дополнительных потоков в системе, принципы использования системой объектов ядра «поток» для управления потоками.

Информация

Любой поток состоит из двух компонентов:

- объекта ядра, через который операционная система управляет потоком. Там же хранится статистическая информация о потоке;
- стека потока, который содержит параметры всех функций и локальные переменные, необходимые потоку для выполнения кода.

Процесс ничего не исполняет, он просто служит контейнером потоков. Потоки всегда создаются в контексте какого-либо процесса, и вся их жизнь проходит только в его границах. На практике это означает, что потоки исполняют код и манипулируют данными в адресном пространстве процесса. Поэтому, если два и более потока выполняется в контексте одного процесса, все они делят одно адресное пространство. Потоки могут исполнять один и тот же код и манипулировать одними и теми же данными, а также совместно использовать описатели объектов ядра, поскольку таблица описателей создается не в отдельных потоках, а в процессах [3].

Поток (*thread*) определяет последовательность исполнения кода в процессе. При инициализации процесса система всегда создает первичный поток. Большинство приложений обходится единственным, первичным потоком. Однако процессы могут создавать дополнительные потоки, что позволяет им эффективнее выполнять свою работу.

Каждый поток начинает выполнение с некоей входной функции. В первичном потоке таковым является *main*, *wmain*, *WinMain* или *wWinMain*. Если необходимо создать вторичный поток, в нем должна быть входная функция, которая выглядит примерно так:

```
DWORD WINAPI ThreadFunc(PVOID lpParam) {  
    DWORD dwResult=0;  
    ...  
    return(dwResult)  
}
```

Функция потока может выполнять любые задачи. Рано или поздно она закончит свою работу и вернет управление. В этот момент поток остановится, память, отведенная под его стек, будет освобождена, а счетчик пользователей объекта ядра «поток» уменьшится на 1. Когда счетчик обнулится, этот объект ядра будет разрушен. Но, как и объект ядра «процесс», он может жить гораздо дольше, чем сопоставленный с ним поток.

В основе реализации функции потока заложены следующие требования.

- В отличие от входной функции первичного потока, у которой должно быть одно из четырех имен: *main*, *wmain*, *WinMain*, *wWinMain*, – функцию потока можно назвать как угодно. Однако, если в программе несколько функций потоков, необходимо присвоить им разные имена, иначе компилятор или компоновщик решит, что создается несколько реализаций единственной функции.
- Поскольку входным функциям первичного потока передаются строковые параметры, они существуют в ANSI- и Unicode- версиях: *main* – *wmain* и *WinMain* – *wWinMain*. Но функция потока передается единственный параметр, смысл которого определяется программистом, а не операционной системой. Поэтому проблем с ANSI/Unicode нет.

- Функция потока должна возвращать значение, которое будет использоваться как код завершения потока. Полная аналогия с библиотекой C/C++: код завершения первичного потока становится кодом завершения процесса.
- Функции потоков (да и все функции) должны по мере возможности обходиться своими параметрами и локальными переменными. Так как к статической или глобальной переменной могут одновременно обратиться несколько потоков, есть повредить ее содержимое. Однако параметры и локальные переменные создаются в стеке потока, поэтому они в гораздо меньшей степени подвержены влиянию другого потока. Реализовав функцию потока, необходимо, чтобы бы операционная система создала поток, который выполнит эту функцию.

Создание потока

Для создания дополнительных потоков необходимо вызвать из первичного потока функцию *CreateThread*:

```
HANDLE CreateThread(
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
    DWORD dwStackSize,
    LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress,
    LPVOID lpParameter,
    DWORD dwCreationFlags,
    LPDWORD lpThreadId);
```

При каждом вызове этой функции система создает объект ядра «поток». Это не сам поток, а компактная структура данных, которая используется операционной системой для управления потоком и хранит статистическую информацию о потоке.

ПРИМЕЧАНИЕ *CreateThread* – это Windows-функция, создающая поток. Если Вы пишете код на C/C++ эффективнее использовать функцию *_beginthreadex* из библиотеки *Visual C++*.

Параметр *lpThreadAttributes* является указателем на структуру *SECURITY_ATTRIBUTES*. Если необходимо, чтобы объекту ядра «поток» были присвоены атрибуты защиты по умолчанию (что чаще всего и бывает), передается в этом параметре *NULL*. А чтобы дочерние процессы смогли наследовать описатель этого объекта, необходимо определить структуру *SECURITY_ATTRIBUTES* и инициализировать ее элемент *blInheritHandle* значением *TRUE*.

Параметр *dwStackSize* определяет, какую часть адресного пространства поток сможет использовать под свой стек. Каждому потоку выделяется отдельный стек. Если при обращении к функции *CreateThread*, передается в параметре *dwStackSize* ненулевое значение, функция резервирует всю указанную память. Ее объем определяется либо значением параметра *dwStackSize*, либо значением, заданным в ключе */STACK (/STACK:[reserve][, commit]* – аргумент *reserve* определяет объем адресного пространства, который система должна зарезервировать под стек потока (по умолчанию – 1Мб); аргумент *commit* задает объем физической памяти, который изначально передается области, зарезервированной под стек (по умолчанию – 1 страница) компоновщика (выбирается большее из них). Но передается стеку лишь тот объем памяти, который соответствует значению в *dwStackSize*. Если же в параметре *dwStackSize* передается нулевое значение, *CreateThread* создает стек для нового потока, используя информацию, встроенную компоновщиком в EXE-файл.

Параметр *lpStartAddress* определяет адрес функции потока, с которой должен будет начать работу создаваемый поток, а параметр *lpParameter* идентичен параметру *lpParameter* функции потока. *CreateThread* лишь передает этот параметр по эстафете той функции, с которой начинается выполнение создаваемого потока. Таким образом, данный параметр позволяет передавать функции потока какое-либо инициализирующее значение. Оно может быть или просто числовым значением, или указателем на структуру данных с дополнительной информацией. Вполне допустимо и даже полезно создавать несколько потоков, у которых в качестве входной точки

используется адрес одной и той же функции. Например, можно реализовать *Web*-сервер, который обрабатывает каждый клиентский запрос в отдельном потоке. При создании каждому потоку передается свое значение *lpParameter*. Так как Windows – операционная система с вытесняющей многозадачностью, следовательно, новый поток и поток, вызвавший *CreateThread*, могут выполняться одновременно, что может привести к определенным проблемам.

Параметр *dwCreationFlags* определяет дополнительные флаги, управляющие созданием потока. Он принимает одно из двух значений: 0 (исполнение потока начинается немедленно) или *CREATE_SUSPENDED*. В последнем случае система создает поток, инициализирует его и приостанавливает до последующих указаний. Флаг *CREATE_SUSPENDED* позволяет программе изменить какие-либо свойства потока перед тем, как он начнет выполнять код.

Последний параметр *lpThreadId* функции *CreateThread* – это адрес переменной типа *DWORD*, в которой функция возвращает идентификатор, приспанный системой новому потоку.

ПРИМЕЧАНИЕ В *Windows 2000* и *Windows NT* в этом параметре можно передавать *NULL*. Тем самым сообщается функции, что программиста не интересует идентификатор потока. Но в *Windows 95/98* это приведет к ошибке, так как функция попытается записать идентификатор потока по нулевому адресу, что недопустимо. И поток не будет создан.

Завершение потока

Поток можно завершить четырьмя способами [3]:

- функция потока возвращает управление (рекомендуемый способ);
- поток самоуничтожается вызовом функции *ExitThread* (нежелательный способ);
- один из потоков данного или стороннего процесса вызывает функцию *TerminateThread* (нежелательный способ);
- завершается процесс, содержащий данный поток (нежелательный способ).

Возврат управления функцией потока

Функцию потока следует проектировать так, чтобы поток завершился только после того, как она возвращает управление. Это единственный способ, гарантирующий корректную очистку всех ресурсов, принадлежащих потоку. При этом:

- любые *C++* – объекты, созданные данным потоком, уничтожаются соответствующими деструкторами;
- система корректно освобождает память, которую занимал стек потока;
- система устанавливает код завершения данного потока (поддерживаемый объектом ядра «поток») – его и возвращает функция потока;
- счетчик пользователей данного объекта ядра «поток» уменьшается на 1.

Функция ExitThread

Поток можно завершить принудительно, вызвав:

```
VOID ExitThread(DWORD dwExitCode);
```

При этом освобождаются все ресурсы операционной системы, выделенные данному потоку, но *C/C++* ресурсы (например, объекты, созданные из *C++*-классов) не очищаются. Именно поэтому лучше возвращать управление из функции потока, чем самому вызывать функцию *ExitThread*.

В параметре *dwExitCode* помещается значение, которое система рассматривает как код завершения потока. Возвращаемого значения у этой функции нет, так как после ее вызова поток перестает существовать.

ПРИМЕЧАНИЕ *ExitThread* – это Windows-функция, которая уничтожает поток. Если Вы пишете код на *C/C++* эффективнее использовать функцию *_endthreadex* из библиотеки *Visual C++*.

Функция *TerminateThread*

Вызов этой функции также завершает поток.

```
BOOL TerminateThread(  
HANDLE hThread,  
DWORD dwExitCode);
```

В отличие от *ExitThread*, которая уничтожает только вызывающий поток, эта функция завершает поток, указанный в параметре *hThread*. В параметре *dwExitCode* указывается значение, которое система рассматривает как код завершения потока. После того как поток будет уничтожен, счетчик пользователей его объекта ядра «поток» уменьшится на 1. Корректно написанное приложение не должно вызывать эту функцию, поскольку поток не получает никакого уведомления о завершении; из-за этого он не может выполнить должную очистку ресурсов.

ПРИМЕЧАНИЕ Уничтожение потока при вызове *ExitThread* или возврате управления из функции потока приводит к разрушению стека. Но если он завершен функцией *TerminateThread*, система не уничтожает стек, пока он не завершится и процесс, которому принадлежал этот поток. Так сделано потому, что другие потоки могут использовать указатели, ссылающиеся на данные в стеке завершенного потока. Если бы они обратились к несуществующему стеку, произошло бы нарушение доступа. Кроме того, при завершении потока система уведомляет об этом все DLL, подключенные к процессу – владельцу завершенного потока. Но при вызове *TerminateThread* такого не происходит, и процесс может быть завершен некорректно.

Завершение процесса, содержащего данный поток

Функции *ExitProcess* и *TerminateProcess* тоже завершают потоки. Единственное отличие в том, что они прекращают выполнение всех потоков, принадлежащих завершенному процессу. При этом гарантируется высвобождение любых выделенных процессу ресурсов, в том числе стеков потоков. Однако эти две функции уничтожают потоки принудительно – так, будто для каждого из них вызывается функция *TerminateThread*. А это означает, что очистка проводится некорректно: деструкторы C++-объектов не вызываются, данные на диск не сбрасываются и т.д.

При завершении потока сопоставленный с ним объект ядра «поток» не освобождается до тех пор, пока не будут закрыты все внешние ссылки на этот объект.

Для проверки завершен ли поток, идентифицируемый описателем *hThread*, из других потоков, запущенных в системе, используется функция *GetExitCodeThread*.

```
BOOL GetExitCodeThread(  
HANDLE hThread,  
LPDWORD lpExitCode);
```

Код завершения возвращается в переменной типа *DWORD*, на которую указывает *lpExitCode*. Если поток не завершен на момент вызова *GetExitCodeThread*, функция записывает в эту переменную идентификатор *STILL_ACTIVE* (0x103). При успешном вызове функция возвращает *TRUE*.

Планирование потоков

Операционная система с вытесняющей многозадачностью должна использовать тот или иной алгоритм, позволяющий ей распределять процессорное время между потоками. Каждые 20 мс (или около того) *Windows* просматривает все существующие объекты ядра «поток» и отмечает те из них, которые могут получать процессорное время. Далее она выбирает один из таких объектов и загружает в регистры процессора значения из его контекста. Эта операция называется *переключением контекста* (*context switching*). По каждому потоку *Windows* ведет учет того, сколько раз он подключался к процессору. Поток выполняет код и манипулирует данными

в адресном пространстве своего процесса. Примерно через 20 мс *Windows* сохранит значения регистров процессора в контексте потока и приостановит его выполнение. Далее система просмотрит остальные объекты ядра «поток», подлежащие выполнению, выберет один из них, загрузит его контекст в регистры процессора, и все повторится. Этот цикл операций – выбор потока, загрузка его контекста, выполнение и сохранение контекста – начинается с момента запуска системы и продолжается до ее выключения. Таков вкратце механизм планирования работы множества потоков.

Приостановка и возобновление потоков

В объекте ядра «поток» имеется переменная – счетчик числа простоев данного потока. При вызове *CreateProcess* или *CreateThread* он инициализируется значением, равным 1, которое запрещает системе выделять новому потоку процессорное время. Такая схема весьма разумна: сразу после создания поток не готов к выполнению, ему нужно время для инициализации.

После того как поток полностью инициализирован, *CreateProcess* или *CreateThread* проверяет, не передан ли ей флаг *CREATE_SUSPENDED*, и, если да, возвращает управление, оставив поток в приостановленном состоянии. В ином случае счетчик простоев обнуляется, и поток включается в число планируемых – если только он не ждет какого-то события (например, ввода с клавиатуры).

Создав поток в приостановленном состоянии, можно настроить некоторые его свойства (например, приоритет). Закончив настройку, необходимо разрешить выполнение потока. Для этого вызывается функция *ResumeThread* и передается описатель потока *hThread*, возвращенный функцией *CreateThread* (описатель можно взять и из структуры, на которую указывает параметр *lpProcessInformation*, передаваемый в *CreateProcess*).

DWORD ResumeThread(HANDLE hThread);

Если вызов *ResumeThread* прошел успешно, она возвращает предыдущее значение счетчика простоев данного потока; в противном случае – 0xFFFFFFFF.

Выполнение отдельного потока можно приостанавливать несколько раз. Если поток приостановлен 3 раза, то и возобновлен он должен быть тоже 3 раза – лишь тогда система выделит ему процессорное время. Выполнение потока можно приостановить не только при его создании с флагом *CREATE_SUSPENDED*, но и вызовом функции *SuspendThread*:

DWORD SuspendThread(HANDLE hThread);

Любой поток может вызвать эту функцию и приостановить выполнение другого потока (если его описатель известен). Приостановить свое выполнение поток способен сам, а возобновить себя – нет. Как и функция *ResumeThread*, функция *SuspendThread* возвращает предыдущее значение счетчика простоев данного потока. Поток можно приостанавливать не более чем *MAXIMUM_SUSPEND_COUNT* раз. Функция *SuspendThread* в режиме ядра работает асинхронно, но в пользовательском режиме не выполняется, пока поток остается в приостановленном состоянии.

Дополнительные функции для работы с потоками

Функция Sleep

Поток может сообщить системе о невыделении ему процессорного времени на определенный период, вызвав:

VOID Sleep(DWORD dwMilliseconds);

Эта функция приостанавливает поток на *dwMilliseconds* миллисекунд.

Функция SwitchToThread

Функция *SwitchToThread* позволяет подключить к процессору другой поток (если он есть):

BOOL SwitchToThread(VOID)

SwitchToThread позволяет потоку, которому не хватает процессорного времени, отнять этот ресурс у потока с более низким приоритетом. Она возвращает FALSE, если на момент ее вызова в системе нет ни одного потока, готового к исполнению; в ином случае – ненулевое значение.

Вызов функции *SwitchToThread* аналогичен вызову функции *Sleep* с передачей в *dwMilliseconds* нулевого значения. Разница лишь в том, что функция *SwitchToThread* дает возможность выполнять потоки с более низким приоритетом, которым не хватает процессорного времени, а функция *Sleep* действует без оглядки на «голодающие» потоки.

Функции изменения приоритетов потоков

Windows поддерживает шесть классов приоритета: *idle* (простаивающий), *below normal* (ниже обычного), *normal* (обычный), *above normal* (выше обычного), *high* (высокий) и *realtime* (реального времени). Самый распространенный класс приоритета – *normal*; его используют 99% приложений. Для потоков Windows поддерживает семь относительных приоритетов: *idle* (простаивающий), *lowest* (низший), *below normal* (ниже обычного), *normal* (обычный), *above normal* (выше обычного), *highest* (высший) и *time-critical* (критический по времени). Эти приоритеты относительно классу приоритета процесса. Большинство потоков использует обычный приоритет. Поэтому только что созданный поток получает относительный приоритет *normal*. При этом функция *CreateThread* не позволяет задать относительный приоритет. Операция изменения относительного приоритета потока осуществляется вызовом функции:

```
BOOL SetThreadPriority(  
HANDLE hThread,  
int nPriority);
```

Параметр *hThread* указывает на поток, чей приоритет необходимо изменить, а через параметр *nPriority* передается один из идентификаторов, соответствующий определенному приоритету потока (табл. 8).

Таблица 8

Значения параметра *nPriority* в соответствии с приоритетом потока

Относительный приоритет потока	Идентификатор
Time-critical	THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL
Highest	THREAD_PRIORITY_HIGHEST
Above normal	THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
Normal	THREAD_PRIORITY_NORMAL
Below normal	THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
Lowest	THREAD_PRIORITY_LOWEST
Idle	HREAD_PRIORITY_IDLE

Функция *GetThreadPriority*, парная *SetThreadPriority*, позволяет узнать относительный приоритет потока:

```
int GetThreadPriority(HANDLE hThread);
```

Она возвращает один из идентификаторов, приведенных в табл. 10.

Пример. Создать поток с относительным приоритетом *idle* и функцию потока, с которой должен будет начать работу создаваемый поток. В качестве параметра из первичного (главного) потока процесса в функцию потока передается текущее время, а функция создаваемого потока выводит переданную информацию на экран.

```

#include<windows.h>
#include<stdio.h>
#include<dos.h>

DWORD WINAPI ThreadFunc(PVOID lpParam)
{
struct time tt=*((struct time*)lpParam);
printf("\n The current time is: %2d:%02d:%02d.%02d\n",
      tt.ti_hour, tt.ti_min, tt.ti_sec, tt.ti_hund);
return 0;
}

int main()
{
struct time t;
gettime(&t);
DWORD dwThreadID;
HANDLE hThread = CreateThread(NULL,0,ThreadFunc,&t,
      CREATE_SUSPENDED,&dwThreadID);
SetThreadPriority(hThread,THREAD_PRIORITY_IDLE);
ResumeThread(hThread);
CloseHandle(hThread);
getchar();
return 0;
}

```

Результат работы программы представлен на рис. 6.




Рис. 6. Результат работы функции потока

Задание для самостоятельного решения

Выполнить имитатор гонок (в просторечии эта задача известна как «тараканьи бега») при помощи создания нескольких потоков (рис. 7). Каждый поток обслуживает свою «беговую дорожку». На исполнение все потоки запускаются одновременно, после чего потоки произвольным образом приостанавливаются и запускаются вновь. На исполнение каждому потоку выделяется квант времени (например, 500 мс или 1 с). За этот период поток производит выполнение задачи, например, увеличивает позицию гонщика на некоторую величину. После истечения кванта времени поток приостанавливается на произвольный период времени, определяемый при помощи генератора случайных чисел. После завершения гонки производится выдача результатов (очередность завершения).

Использование класса *TThread*, включенного в поставку *Borland Developer Studio*, допускается только в ознакомительных целях.




Рис. 7. Фрагменты работы программы «Имитатор гонки»

Часть 3.

Средства межпроцессного взаимодействия – каналы (pipe)

Цель работы

Изучение механизмов межпроцессного взаимодействия (*InterProcess Communication*) в *Windows*, получение практических навыков по использованию *Win32 API* для программирования механизмов *IPC*.

Информация

К механизмам межпроцессного обмена относятся [2]:

- файлы, проецируемые в память (*file mapping*);
- почтовые ящики (*mailslot*).

Почтовые ящики обеспечивают только однонаправленные соединения. Каждый процесс, который создает почтовый ящик, является «сервером почтовых ящиков» (*mailslot server*). Другие процессы, называемые «клиентами почтовых ящиков» (*mailslot clients*), посылают сообщения серверу, записывая их в почтовый ящик. Входящие сообщения всегда дописываются в почтовый ящик и сохраняются до тех пор, пока сервер их не прочтет. Каждый процесс может одновременно быть и сервером, и клиентом почтовых ящиков, создавая, таким образом, двунаправленные коммуникации между процессами.

Клиент может посылать сообщения на почтовый ящик, расположенный на том же компьютере, на компьютере в сети, или на все почтовые ящики с одним именем всем компьютерам выбранного домена. При этом широковещательное сообщение, транслируемое по домену, не может быть более 400 байт. В остальных случаях размер сообщения ограничивается только при создании почтового ящика сервером.

Почтовые ящики предлагают легкий путь для обмена короткими сообщениями, позволяя при этом вести передачу и по локальной сети, в том числе и по всему домену.

Mailslot является псевдофайлом, находящимся в памяти, и следует использовать стандартные функции для работы с файлами, чтобы получить доступ к нему. Данные в почтовом ящике могут быть в любой форме – их интерпретацией занимается прикладная программа, но их общий объем не должен превышать *64 Кб*. Однако, в отличие от дисковых файлов, *mailslot* являются временными – когда все дескрипторы почтового ящика закрыты, он и все его данные удаляются. Все почтовые ящики являются локальными по отношению к создавшему их процессу; процесс не может создать удаленный *mailslot*.

Сообщения меньше чем *425 байт* передаются с использованием дейтаграмм. Сообщения, больше чем *426 байт*, используют передачу с установлением логического соединения на основе *SMB*-сеансов. Передачи с установлением соединения допускают только индивидуальную передачу от одного клиента к одному серверу. Следовательно, теряется возможность широковещательной трансляции сообщений от одного клиента ко многим серверам. Windows не поддерживает сообщения размером в *425* или *426 байт*.

Когда процесс создает почтовый ящик, имя последнего должно иметь следующую форму:

`\\.\mailslot\[path]name`

Например:

`\\.\mailslot\taxes\bobs_comments`

`\\.\mailslot\taxes\petes_comments`

`\\.\mailslot\taxes\sues_comments`

Если необходимо отправить сообщение в почтовый ящик на удаленный компьютер, то следует воспользоваться NETBIOS-именем:

`\\ComputerName\mailslot\[path]name`

Чтобы передать сообщение всем *mailslot* с указанным именем внутри домена, понадобится NETBIOS-имя домена:

`\\DomainName\mailslot\[path]name`

Для главного домена операционной системы (домен, в котором находится рабочая станция):

`*\mailslot\[path]name`

Клиенты и серверы, использующие почтовые ящики, при работе с ними должны пользоваться функциями, представленными в табл. 9.

Таблица 9

Функции почтовых ящиков

Функция	Описание
<i>Серверов</i>	
CreateMailslot	Создает почтовый ящик и возвращает его дескриптор
GetMailslotInfo	Извлекает максимальный размер сообщения, размер почтового ящика, размер следующего сообщения в ящике, количество сообщений и время ожидания сообщения при выполнении операции чтения
SetMailslotInfo	Изменение таймаута при чтении из почтового ящика
DuplicateHandle	Дублирование дескриптора почтового ящика

Функция	Описание
ReadFile ReadFileEx	Считывание сообщений из почтового ящика
GetFileTime	Получение даты и времени создания почтового ящика
SetFileTime	Установка даты и времени создания, модификации почтового ящика
GetHandleInformation	Получение свойств дескриптора почтового ящика
SetHandleInformation	Установка свойств дескриптора почтового ящика
<i>Клиентов</i>	
CreateFile	Создает дескриптор почтового ящика для клиентского процесса
DuplicateHandle	Дублирование дескриптора почтового ящика
WriteFile WriteFileEx	Запись сообщений в почтовый ящик
CloseHandle	Закрывает дескриптор почтового ящика для клиентского процесса

Рассмотрим последовательно все операции, необходимые для корректной работы с почтовыми ящиками.

1. Создание почтового ящика. Операция выполняется процессом сервера с использованием функции *CreateMailslot*:

```
HANDLE CreateMailslot(
LPCTSTR lpName,      // Имя почтового ящика
DWORD nMaxMessageSize, // Максимальный размер сообщения
DWORD lReadTimeout,  // Таймаут операции чтения
LPSECURITY_ATTRIBUTES // Опции наследования и
lpSecurityAttributes // безопасности
);
```

2. Запись сообщений в почтовый ящик производится аналогично записи в стандартный дисковый файл с помощью функции *WriteFile*.

3. Чтение сообщений из почтового ящика. Создавший почтовый ящик процесс получает право считывания сообщений, из него используя дескриптор *mailslot* в вызове функции *ReadFile*.

Почтовый ящик существует до тех пор, пока не вызвана функция *CloseHandle* на сервере или пока существует сам процесс сервера. В обоих случаях все непрочитанные сообщения удаляются из почтового ящика, уничтожаются все клиентские дескрипторы, и *mailslot* удаляется из памяти.

Функция считывает параметры почтового ящика:

```
BOOL GetMailslotInfo(
HANDLE hMailslot,      // Дескриптор почтового ящика.
LPDWORD lpMaxMessageSize, // Максимальный размер сообщения.
LPDWORD lpNextSize,    // Размер следующего
                        // непрочитанного сообщения.
LPDWORD lpMessageCount, // Количество сообщений.
LPDWORD lpReadTimeout // Таймаут операции чтения.
);
```

Функция устанавливает таймаут операции чтения:

```
BOOL SetMailslotInfo(
HANDLE hMailslot,      // Дескриптор почтового ящика.
```

DWORD lReadTimeout // Новый таймаут операции чтения.

);

Каналы (pipe)

Существует два способа организовать двунаправленное соединение с помощью следующих типов каналов [4]:

1. *Безымянные (анонимные) каналы* позволяют связанным процессам передавать информацию друг другу. Обычно, безымянные каналы используются для перенаправления стандартного ввода/вывода дочернего процесса так, чтобы он мог обмениваться данными с родительским процессом. Чтобы производить обмен данными в обоих направлениях, следует создать два безымянных канала. Родительский процесс записывает данные в первый канал, используя его дескриптор записи, в то время как дочерний процесс считывает данные из канала, используя дескриптор чтения. Аналогично, дочерний процесс записывает данные во второй канал и родительский процесс считывает из него данные. Безымянные каналы не могут быть использованы для передачи данных по сети и для обмена между несвязанными процессами.

2. *Именованные каналы* используются для передачи данных между независимыми процессами или между процессами, работающими на разных компьютерах. Обычно, процесс сервера именованных каналов создает именованный канал с известным именем или с именем, которое будет передано клиентам. Процесс клиента именованных каналов, зная имя созданного канала, открывает его на своей стороне с учетом ограничений, указанных процессом сервера. После этого между сервером и клиентом создается соединение, по которому может производиться обмен данными в обоих направлениях. В организации межпроцессного обмена наибольший интерес представляют именованные каналы.

Общие принципы работы именованных и неименованных каналов:

1. При чтении меньшего числа байт, чем находится в канале, возвращается требуемое число байт, остаток сохраняется для последующих чтений.
2. При чтении большего числа байт, чем находится в канале, возвращается доступное число байт. Процесс, читающий из канала, должен эту ситуацию обработать.
3. Если канал пуст и ни один процесс не открыл его на запись, при чтении из канала будет получено 0 байт. Если один или более процессов открыли канал для записи, вызов на чтение будет заблокирован до появления данных в канале.
4. Запись числа байт, меньшего емкости канала, гарантирована атомарно. В случае, когда несколько процессов одновременно записывают в канал, порции данных от них не перемешиваются.
5. При записи большего числа байт, чем это позволяет канал, вызов на запись блокируется до освобождения требуемого места в канале. Атомарность при этом не гарантируется.

При создании и получении доступа к существующему каналу необходимо придерживаться следующего стандарта имен каналов:

\\.pipe\pipename

Если канал находится на удаленном компьютере, то потребуются NETBIOS-имя компьютера:

\\ComputerName\pipe\pipename

Клиентам и серверам для работы с каналами допускается использовать функции, представленные в табл. 10.

Кроме того, для работы с каналами используется функция *CreateFile* (для подключения к каналу со стороны клиента) и функции *WriteFile* и *ReadFile* для записи и чтения данных в/из канала соответственно.

Функции работы с каналами

Функция	Описание
CallNamedPipe	Выполняет подключение к каналу, записывает в канал сообщение, считывает из канала сообщение и затем закрывает канал
ConnectNamedPipe	Позволяет серверу именованных каналов ожидать подключения одного или нескольких клиентских процессов к экземпляру именованного канала
CreateNamedPipe	Создает экземпляр именованного канала и возвращает дескриптор для последующих операций с каналом
CreatePipe	Создает безымянный канал
DisconnectNamedPipe	Отсоединяет серверную сторону экземпляра именованного канала от клиентского процесса
GetNamedPipeHandleState	Получает информацию о работе указанного именованного канала
GetNamedPipeInfo	Извлекает свойства указанного именованного канала
PeekNamedPipe	Копирует данные из именованного или безымянного канала в буфер без удаления их из канала
SetNamedPipeHandleState	Устанавливает режим чтения и режим блокировки вызова функций (синхронный или асинхронный) для указанного именованного канала
TransactNamedPipe	Комбинирует операции записи сообщения в канал и чтения сообщения из канала в одну сетевую транзакцию
WaitNamedPipe	Ожидает, пока истечет время ожидания или пока экземпляр указанного именованного канала не будет доступен для подключения к нему

Пример реализации межпроцессного взаимодействия (клиент-серверного приложения) [5] представлен в приложении. Результат работы программ межпроцессного взаимодействия приведен на рис. 8.




Рис. 8. Результат работы программ межпроцессного взаимодействия

Задание для самостоятельного решения

Организовать работу программы-сервера и нескольких программ-клиентов следующим образом.

Сервер предоставляет клиентам какой-либо из своих ресурсов (например, собственное окно), причем сервер может быть запущен только один.

Клиенты подключаются к серверу и начинают запись в окно, причем первый клиент пишет только «1», второй – только «2», и т.д. в каждый момент времени. Клиентов может быть произвольное количество, но не менее пяти. Предусмотреть возможность отправки на сервер

произвольного сообщения.

Если клиент подключается к серверу в монопольном режиме, он получает исключительные права на использование ресурса сервера. Все остальные клиенты, пытающиеся подключиться в данный момент, не должны получить доступ к ресурсу сервера и должны оказаться в очереди на обслуживание.

В разделяемом режиме каждому из подключенных клиентов предоставляется квант времени на исполнение (например, $1c$). Если клиент записывает символы в окно сервера с частотой I символ в секунду, то в случае, когда к серверу подключены пять клиентов, окно сервера должно содержать примерно следующую информацию, представленную на рис. 9.

Обмен данными между клиентами и сервером организовать при помощи именованных каналов.




Рис. 9а. Результат работы программы-сервера





Рис. 9б. Результат работы программ-клиентов

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования		
Знать	основные понятия из области теоретической информатики; методы формального представления взаимодействия процессов при помощи автоматных моделей и сетей Петри; семантическую теорию и схемы программ, механизмы межзадачного обмена и организации вычислений с использованием системных объектов ОС	<p>Перечень теоретических вопросов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Семантика и семантические схемы программ 2. Модели автоматов. Детерминированные и недетерминированные автоматы. 3. Конечные автоматы. Двоичные автоматы. 4. Формальная спецификация и верификация программ. 5. Структурные отношения процессов. 6. Модели вычислительных процессов. 7. Организация работы процессов и потоков в различных системах. 8. Виды и свойства алгоритмов. 9. Проблемы синхронизации, возникающие при проектировании СУБД и их решение. 10. Отношения между процессами 11. Задачи синхронизации. 12. Инициализация, работа и уничтожение процессов в Win 32. 13. Критические секции, интервалы, ресурсы. 14. Механизмы разрешения проблемы критических ресурсов. 15. Ядро ОС. Системные и пользовательские процессы. 16. Процессы и потоки в ОС. 17. Алгоритм Деккера и его применение для разрешения проблемы критических интервалов 18. Алгоритм Петерсона и его применение для разрешения проблемы критических интервалов. 19. Архитектура памяти компьютера 20. Сегментная адресация.

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>21. Блокировка и механизмы разрешения блокировок. 22. Модели памяти компьютера. 23. Клинич и примеры решения задач с этой ошибкой. 24. Виртуальная память. LDT, GDT. 25. Средства межпрограммного обмена 26. Интерфейсы и протоколы для организации межпрограммного обмена. 27. Сети Петри: построение, способы реализации, область применения, ограничения. 28. Применение семафорных механизмов в решении задач синхронизации. 29. Организация виртуального адресного пространства. 30. Реализация семафорных механизмов. 31. Реализация механизма мониторов Хоара в мультипрограммных системах. 32. Управление потоками в ВС. 33. Средства межзадачного (межпрограммного) обмена. 34. Файлы, проецируемые в память. 35. Мультипрограммные системы. 36. Системы пакетной обработки данных. 37. Интерактивные системы. 38. Организация ввода/вывода в ОС. 39. Виды и способы организации файловых систем. 40. Подсистема безопасности в ОС.</p> <p>Перечень тестовых заданий</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства	
		Понятия «виртуального устройства» по отношению к понятию «спулинга» ...	
1. соотносится как часть и целое	3. является более широким	2. является более узким	4. тождественно
По режиму обработки задач различают операционные системы, обеспечивающие ... режим		1. мультипрограммный	3. виртуальный
2. однопрограммный	4. многопользовательский	В многопоточной системе при создании процесса ОС создает для каждого процесса	
1. как минимум два потока выполнения	3. как минимум один поток выполнения	2. ни одного потока выполнения	4. только один поток выполнения
В мультипрограммной ОС поток может находиться в одном из трех основных состояний: 1) выполнение; 2) создание; 3) ожидание; 4) готовность; 5) активизация		1). 1, 3, 4	3). 2, 3, 5
2). 2, 4, 5	4). 1, 2, 4	В мультипрограммной смеси желательно одновременное присутствие	
1. вычислительных задач и задач с интенсивным вводом-выводом	3. задач управления и задач с интенсивным вводом-выводом	2. простых и сложных задач	3. задач управления и вычислительных задач

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
Уметь	применять методологию сетей Петри схем простейших процессов; грамотно использовать модели вычислительных процессов и их взаимодействия для разработки программных продуктов.	<p>Перечень практических заданий</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нарисуйте сеть Петри для двух выполняющихся параллельно процессов, с одним синхронизирующим условием. 2. Нарисуйте сеть Петри для двух выполняющихся параллельно процессов, с двумя синхронизирующими условиями. 3. Нарисуйте сеть Петри для последовательного процесса. 4. Дана сеть Петри для 3 параллельно асинхронно выполняющихся процессов. <ul style="list-style-type: none"> Что делает данная функция, что означают её параметры и какими могут быть их значения? <pre data-bbox="1003 512 1848 758">HANDLE CreateMailslot(LPCTSTR lpName, DWORD nMaxMessageSize, DWORD lReadTimeout, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes);</pre> 5. <ul style="list-style-type: none"> Что делает данная функция, что означают её параметры и какими могут быть их значения? <pre data-bbox="1003 767 1816 1013">DWORD VirtualQueryEx(HANDLE hProcess, LPCVOID lpAddress, PMEMORY_BASIC_INFORMATION lpBuffer, DWORD dwLength);</pre> 6. <ul style="list-style-type: none"> Что делает данная функция, что означают её параметры и какими могут быть их значения? <pre data-bbox="1003 1023 1870 1236">HANDLE OpenProcess(DWORD dwDesiredAccess, BOOL bInheritHandle, DWORD dwProcessId);</pre> 7.

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>8. <code>HANDLE CreateThread(LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, DWORD dwStackSize, LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, LPVOID lpParameter, DWORD dwCreationFlags, LPDWORD lpThreadId);</code></p> <p>9. <code>BOOL GetMailslotInfo(HANDLE hMailslot, LPDWORD lpMaxMessageSize, LPDWORD lpNextSize, LPDWORD lpMessageCount, LPDWORD lpReadTimeout);</code></p>
Владеть	<p>навыками управления работой вычислительных процессов в системе</p> <p>навыками реализации различных алгоритмов синхронизации процессов</p>	<p>Задание на проверку комплексных знаний</p> <p><u>Задача о пяти обедающих философях</u></p> <p>Представим себе парк, по аллеям которого прогуливаются пять философов. В центре парка расположена столовая, в которой накрыт круглый стол. На столе стоит миска со спагетти, пять тарелок и пять вилок. Если философ проголодался, он входит в столовую, занимает свободное место за столом, берет две вилки и накладывает на тарелку спагетти. Утолив голод, философ возвращает вилки на стол и покидает столовую.</p> <p>В случае, если все пять философов одновременно придут в столовую, займут места за столом и возьмут по вилке, система окажется заблокированной, т.к. ни один из философов не сможет приступить к еде.</p> <p>Требуется организовать систему таким образом, чтобы пять философов не могли од-</p>

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		<p>новременно оказаться за столом.</p> <p>Данная задача иллюстрирует конкуренцию между задачами за право монопольного обладания ресурсами.</p> <p>Важным моментом в решении задачи является предотвращение ситуации, когда каждый из философов взял по вилке и, удерживая ее, продолжает ожидать, когда освободится следующая.</p> <p>Решить задачу графически, представив алгоритм решения в виде сети Петри и создать программный продукт, реализующий представленное решение, с использованием API-функций.</p>

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория вычислительных процессов» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку **«отлично»** – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е. полно раскрыто содержание материала; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание материала; ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее;

– на оценку **«хорошо»** – обучающийся показывает средний уровень сформированности компетенций, т.е. раскрыто основное содержание материала в объёме; в основном правильно даны определения, понятия; материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения; допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов; практические навыки нетвёрдые;

– на оценку **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е. усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения и понятия даны не чётко; практические навыки слабые;

– на оценку **«неудовлетворительно»** – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Кареева, Е. Д. Основы многопоточного и параллельного программирования: Учебное пособие / Кареева Е.Д. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 356 с.: ISBN 978-5-7638-3385-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/966962> (дата обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: по подписке..

2. Калитаев, А. Н. Лабораторный практикум по дисциплине "Теория вычислительных процессов" : учебное пособие / А. Н. Калитаев, В. Д. Тутарова, Ю. В. Кочержинская ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1320.pdf&show=dcatalogues/1/1123551/1320.pdf&view=true> (дата обращения: 23.10.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Компьютерные науки. Деревья, операционные системы, сети / И.Ф. Астахова, И.К. Астанин, И.Б. Крыжко. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 88 с. ISBN 978-5-9221-1449-3, 500 экз. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/428176> (дата обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Операционные системы. Основы UNIX : учебное пособие / А.Б. Вавренюк, О.К. Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013981-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1189336> (дата обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: по подписке

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение: операционная система; офисные программы; математические пакет, статистические пакеты, установленные на каждом персональном компьютере вычислительного центра ФГБОУ ВПО «МГТУ».

Перечень лицензионного программного обеспечения по ссылке:

<http://sps.vuz.magtu.ru/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FShared%20Documents%2F%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%202020%2F%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%D0%B3%2F%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%9E&InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence>

Официальные сайты промышленных предприятий и организаций: <http://www.mmk.ru>, <http://www.creditural.ru>, <http://www.magtu.ru>, <http://www.gks.ru> и т.п.; разработчиков программных продуктов: <http://www.statsoft.ru>, <http://www.microsoft.com>, <http://www.ptc.com> и т.п.; сайты лабораторий компьютерной графики <http://graphics.cs.msu.ru>, <http://cgm.graphicon.ru>.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Тип и название аудитории	Оснащение аудитории
Лекционная аудитория	Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации
Компьютерный класс	Персональные компьютеры с пакетом Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки	Все классы УИТ и АСУ с персональными компьютерами, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Аудиторий для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Ауд. 282 и классы УИТ и АСУ
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду организации	Классы УИТ и АСУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования	Центр информационных технологий – ауд. 379